
Welk programma gebruik je voor genealogie?


Deel 3: AncestorTreeManager (ATM)

AncestorTreeManager (ATM) is een gratis Nederlandstalig genealogieprogramma voor het vastleggen en beheren van familiegeschiedenis en is gemaakt door Iris Voswinkel. Met ATM kan op eenvoudige wijze een aantrekkelijke website worden gemaakt voor het publiceren van kwartierstaten, parentelen, persoonsbladen, scans van bronnen en een index op personen. ATM wordt regelmatig geactualiseerd met nieuwe functionaliteiten en verbeteringen.




ATM is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en kan draaien in het Nederlands, Engels en Duits. Terwijl het programma actief is, kan tussen deze talen worden geschakeld. Het programma kan naast Nederlands in diverse talen rapportages maken waaronder Duits, Italiaans, Spaans, Frans, en Portugees. Om ATM te gebruiken is een installatie van JAVA (versie 25) vereist.
Het programma is verkrijgbaar via de website van Iris Voswinkel waar ook een link naar Java te vinden is. De installatie voor zowel Windows, macOS als Linux wordt duidelijk op de website beschreven (https://ancestortreemanager.sivworks.nl/nl/index.html).

Als het programma voor de eerste keer wordt gestart, kan een stamboom worden aangemaakt. Na het ingeven van een naam voor de stamboom, vraagt het programma of voor deze stamboom Map en Submappen moeten worden aangemaakt *(kies hier OK)*. Er is nu een invoerveld te zien. Begin met de eerste persoon *(bijvoorbeeld u zelf)* door te kiezen voor Persoon > Persoon Toevoegen *(muisklik op het pionnetje met plusje kan ook)*. Er wordt nu een persoonskaart aangemaakt, waarop informatie kan worden ingevoerd.



Feiten kunnen nu worden genoteerd en documenten kunnen worden gekoppeld. Veel wijst zichzelf. Voor vragen is er een uitgebreide helpfunctie.

Door rechtsklikken op de regel Vader, kan een vader worden toegevoegd. Zo kunnen ook m.b.v. een rechtermuisklik, kinderen, partner etc. bij de persoon worden toege-



voegd. Verder kunnen er twee soorten bestanden worden gekoppeld; portretten en bronnen *(jpg, png, gif, bmp, pdf of html)*. De bestanden moeten dan in de inbox-map van de stamboom geplaatst worden.

Op het tabblad diversen bijvoorbeeld kan een portret worden toegevoegd *(plaats de afbeelding eerst in de inbox-map (.../stamboommap/inbox)*. Klik dan op het koppel-

symbool *(kettingschakel)* selecteer de afbeelding en kies OK. Dit gaat ook zo met bronnen *(aktes, krantenknipsels etc.)*. Plaats het bestand van de bron in de Inbox *(.../stamboommap/Inbox)* en klik op het koppelsymbool, om vervolgens het bestand te selecteren en OK te kiezen. Daarna wordt het bestand automatisch naar een map binnen ATM verplaatst. Binnen Windows is het ook mogelijk om bestand vanuit de verkenner naar het betreffende veld bij de persoon te slepen. Het bestand wordt dan gekopieerd naar de juiste map *(zie voor uitvoerige beschrijving de Help in ATM).*
|
Klik op het lijst symbool *(of [Ga Naar] [Personenlijst])* om de lijst met alle ingevoerde personen te zien. Snel een kwartierstaat zien, kan door op het symbooltje te klikken. Er zijn diverse mogelijkheden voor het onderhoud. Bijvoorbeeld de gegevens controle om namen, data, enz. te controleren op consistentie, Het is ook mogelijk om een fout in een plaatsnaam bij allen in een keer te verbeteren.

ATM beschikt over uitgebreide rapportage mogelijkheden. De rapportage bestaat uit persoonsbladen en rapporten *(kwartierstaat, parenteel, genealogie)* uitgevoerd in statische HTML-pagina's. In de rapporten staan uitsluitend de hoofdlijnen, alle details zijn terug te vinden in de persoonsbladen. Vanuit de rapporten kun je doorklikken naar de persoonsbladen. Daarnaast is er een index op de personen. Samen vormen deze HTML-pagina's een afgerond geheel. Als zodanig kan het lokaal functioneren op de pc maar ook als website op het internet gezet worden.



Binnen ATM kan aangegeven worden welke persoon probant *(uitgangspunt)* is voor een bepaalde rapportage. Kijk hiervoor bij een persoon bij Diversen en dan bij de opties. Hier kan ook worden aangegeven of de persoon eventueel moet worden uitgesloten van publicatie.

Als bij de personen aangegeven wordt wie de probant *(uitgangspersoon)* zijn, worden ze in de kwartierstaat en het parenteel gebruikt.

Met ATM kan zowel een Gedcom *(standaard genealogiebestand)* worden geëxpor-

teerd *(om de gegevens in een ander programma te kunnen gebruiken),* als een Back-up voor ATM worden gemaakt. Als de stamboomgegevens naar een andere PC met het programma ATM moet worden verplaatst, wordt het gebruik van een back-up aanbevolen. Hierbij worden dan ook alle afbeeldingen goed meegenomen. Bij het overzetten van gegevens vanuit bijvoorbeeld een Linux-variant naar een Windows-variant kan een back-up ook worden ingezet. Om de stamboomgegevens in een ander – eventueel online - programma *(bijvoorbeeld GensDataPro of Geneanet)* te gebruiken kan een Gedcom worden ingezet. ATM biedt de keuze tussen Gedcom 5.5.1 of Gedcom 7.0. Overzetten van gegevens van een Linux installatie van ATM naar een Windows installatie kan eventueel ook door de data bestanden te kopiëren en op de juiste plek in de andere variant terug te zetten. Let dan wel op dat dezelfde versie van ATM wordt gebruikt *(op dit moment versie 14.4).*

Vanuit vrijwel elk scherm is de helpfunctie te benaderen door op het ‘boekje’ te klikken. Hiermee wordt de handleiding geopend op het actuele onderwerp. De handleiding is ook vanuit het hoofdscherm en via het menu *([Help] [Handleiding])* te openen.

Eric Luijten